


Anleitung Tiefer Rachenabstrich

1. Nehmen Sie das Probenröhrchen mit der **Beschriftung** (Name, Geburtsdatum bzw. mit dem Labor abgesprochene geeignete Röhrchen und eindeutige Kennzeichnung).
2. *Sie können sich auch einen Mundspatel zur Hand nehmen, jedoch sollten Sie dabei darauf achten, den Spatel nur von einer Seite in die Hand zu nehmen.*
3. Öffnen Sie vorsichtig das Röhrchen und nehmen Sie den **Abstrichtupfer** in die Hand.
4. *Versuchen Sie, mit dem Mundspatel die Zunge so herunterzudrücken, dass Sie freie Sicht auf das Zäpfchen haben.*
5. Führen Sie den Tupfer am Zäpfchen vorbei, bis Sie die **hintere Rachenwand** berühren und streichen Sie diese mit etwa 5 kreisenden Bewegungen, möglichst **breitflächig** ab. Es können auch gezielt die linke und rechte Gaumenmandel mit kreisenden Bewegungen abgestrichen werden. Nutzen Sie soweit möglich immer die gleichen Bewegungen, um Vergleichbarkeit der Untersuchungen zu gewährleisten.
6. Führen Sie den Tupfer vorsichtig ohne weitere Berührung der Mundhöhle heraus, und führen Sie den Tupfer umgehend in das Abstrichröhrchen und schließen dieses.
7. **Haken** Sie die entsprechende Anforderung auf dem **Labor-/Übersichtszettel ab** und legen Sie Ihr fertiges Röhrchen an den **vereinbarten Ort** (ggf. gekühlt). ✓



Anleitung zur Anwendung einer Studiengruppe des Universitätsklinikums Bonn. Mit Billigung der Arbeitsgruppe wird die Anleitung dem mre-netz regio rhein-ahr als Informationsgrundlage zur Verfügung gestellt. Für die Anwendung bzw. Umsetzung in externen Einrichtungen wird keine Gewährleistung übernommen (Stand 16.3.2020).